

※下記は国内の主要なレジストラの一般的な設定例を示したものであり、設定作業およびその結果に関しては弊社の管理外となります。ご不明な点は各レジストラのサポートまでお問い合わせください。

※下記の情報は本ページ作成時での情報です。各レジストラの仕様変更により今後設定方法等が変更になる場合があります。

[お名前.com Navi](#) にログインし、上部「ドメイン」タブ→「ドメイン機能一覧」をクリックします。



「ネームサーバの変更」をクリックします。

ネームサーバー設定



＞ ネームサーバーの変更



＞ DNS関連機能の設定



取得したドメイン（ロイメールに紐付いたドメイン）にチェックを入れます

1.ドメインの選択

検索条件 ▾

表示件数: 10

☐ ドメイン名 ▾

現在のネームサーバー情報

☒

＞ お名前.com

☐

＞ その他



・「その他」外画を「確認」をクリックして「お名前.com」を使うにチェックし、「slave1.servechoco

2.ネームサーバーの選択

お名前.com

その他

☒ その他のネームサーバーを使う

他社管理のネームサーバーなど、任意のネームサーバーを設定する場合はこちらを選択してください。

ネームサーバー1 **必須**

ns1.y-ml.com

ネームサーバー2 **必須**

ns2.y-ml.com

ネームサーバー3

slave1.igreks.co.jp



☐ 初期設定に戻す

こちらを選択した場合は、当社指定のページが表示されます。

ネームサーバー1

dns1.onamae.com

ネームサーバー2

dns2.onamae.com

確認



ドメイン名とネームサーバ名に間違いが無ければ「OK」をクリックします。

ご確認

以下の内容でネームサーバーの設定をします。
よろしいですか？

対象ドメイン
1. <input type="text"/>

ネームサーバー情報
1. ns1.y-ml.com
2. ns2.y-ml.com
3. slave1.igreks.co.jp

※インターネットの環境により、反映完了まで24時間から72時間かかる場合があります。

キャンセル **OK**



※インターネットの環境により、反映完了まで24時間から72時間かかる場合があります。

✓ 完了しました。

ネームサーバの指定が完了したら、「[反映の確認](#)」に進みます。