

バリュードメインでの設定例

作者： admin

2020年 2月 06日(木曜日) 00:15 - 最終更新 2020年 2月 08日(土曜日) 23:27

※下記は国内の主要なレジストラの一般的な設定例を示したものであり、設定作業およびその結果に関しては弊社の管理外となります。ご不明な点は各レジストラのサポートまでお問い合わせください。

※下記の情報は本ページ作成時での情報です。各レジストラの仕様変更により今後設定方法等が変更になる場合があります。

[コントロールパネル](#) にログインし、「ドメイン」をクリックします。



The screenshot shows the 'コントロールパネル' (Control Panel) interface. On the left, a vertical menu lists various services: 'ドメイン' (Domain), 'オークション' (Auction), '無料ネームサーバー' (Free Name Server), 'サーバー' (Server), 'SSL証明書' (SSL Certificate), 'セキュリティ' (Security), 'オプション' (Options), '支払い' (Payment), and 'ポイント' (Points). The 'ドメイン' item is highlighted with a red rectangular box. To the right, there is a promotional banner for '.jpドメイン 88%' and a section titled '自動更新設定はお済みですか?' (Are you done with automatic renewal settings?). Below this section are two buttons: 'ドメインの自動更新設定' (Domain automatic renewal settings) and 'サーバーの自動更新設定' (Server automatic renewal settings). A note at the bottom of the section reads '※ 自動更新設定のマニュアルはこちら' (Manual for automatic renewal settings is here).



「[ネームサーバの設定](#)」をクリックします。

ドメイン

ドメイン個別操作 ドメイン一括操作

ドメインの登録・延長・移管や、登録済みドメインの設定操作、情報変更などが行えます。

登録済みドメインを検索

• [プレミアムドメイン](#)

ドメインの移管

- [ドメインの移管](#)
- [レジストラKeySystemでドメインを移管](#)
- [レジストラeNomでドメインを移管](#)

ドメインの設定操作

- [登録済みドメイン一覧](#)
- [ドメイン登録情報 \(WHOIS\) 変更](#)
- [ネームサーバの設定](#)
- [DNSレコード/URL転送の設定](#)
- [メール転送設定](#)



取得したドメイン（ワイメールに持ち込むドメイン）をクリックします。

ネームサーバーの設定

ネームサーバーの変更・切り替えを行います。

ドメインを選択

< 1 >

ドメイン名	有効期限
<input checked="" type="radio"/> example.com	2020-01-31
<input type="radio"/>	2020-10-17

eNomレジストラのドメイン

方法選択で「他社提供／自前ネームサーバ」を選択、下部の入力欄の1に「ns1.y-ml.com」、2に「ns2.y-ml.com」、3に「slave1.igreks.co.jp」

と入力し、「変更」をクリックします。

ネームサーバー変更 (example.com)

ネームサーバー
方法選択：
 当サービス標準のネームサーバー (eNom)
 他社提供／自前ネームサーバー
 VALUE-DOMAIN独自のネームサーバー (国内)

他社・自前のネームサーバー

上で「他社提供／自前ネームサーバー」選択時のみ有効

1	ns1.y-ml.com
2	ns2.y-ml.com
3	slave1.igreks.co.jp
4	

必要ありません (例：dns1.yahoo.com)。



「正常に変更しました」と表示されれば、ネームサーバの指定は完了です。

正常に変更しました。


- [戻るにはここをクリックしてください。](#)
- [引き続きこのドメインの操作を行うにはここをクリック](#)
- [ドメイン一覧画面に戻る](#)

インターネットに反映するまで最大で24時間ほどかかる場合があります。

その他のドメイン

「クリアする」をクリックして初期値を削除し、ネームサーバ1に「ns1.y-ml.com」、ネームサーバ2に「ns2.y-ml.com」、ネームサーバ3に「slave1.igreks.co.jp」

と入力し、「保存」をクリックします。

 **ネームサーバー変更 (example.com)**

ネームサーバーを変更・切り替えを行います。

ネームサーバー 1	<input type="text" value="ns1.y-ml.com"/>
ネームサーバー 2	<input type="text" value="ns2.y-ml.com"/>
ネームサーバー 3	<input type="text" value="slave1.igreks.co.jp"/>
ネームサーバー 4	<input type="text"/>
ネームサーバー 5	<input type="text"/>
ネームサーバー 6	<input type="text"/>
ネームサーバー 7	<input type="text"/>
ネームサーバー 8	<input type="text"/>
ネームサーバー 9	<input type="text"/>
ネームサーバー 10	<input type="text"/>

・当サービス内のネームサーバー (ns1~5.value-domain.com) を利用する

・当サービス内のネームサーバー (ns11~13.value-domain.com) を利用する

①

③



「正常に更新されました」と表示されれば、ネームサーバの指定は完了です。

インターネットに反映するまで最大で24時間ほどかかる場合があります。

正常に更新されました。

- [前の画面に戻るにはここをクリック](#)
- [ドメイン一覧画面に戻る](#)

ネームサーバの指定が完了したら、「[反映の確認](#)」に進みます。